



**EVO-Line: Update Firmware 04.03.02**  
DatafoxStudio + DFComDLL Versionen 04.03.02.01  
Firmwareversion 04.03.02.20

Sehr geehrte Frau Abel,

Sie haben bei uns Geräte für die Zeiterfassung erworben.  
Wir möchten Sie daher darüber informieren, dass in der Softwareversion 04.03.02 u.a.  
nachfolgende Korrekturen durchgeführt wurden:

Das Update der Firmwareversion 04.03.02.20 betrifft ausschliesslich die Geräte der EVO-Line, insbesondere die Terminals EVO 2.8 und EVO 4.3. Die bisherige MasterIV-Serie ist davon nicht betroffen.

**Bugfixes:**

- **Kommunikation:** Die Kommunikationsart kann jetzt umgestellt werden, ohne einen Neustart des Geräts durchführen zu müssen.
- **Touch:** Die Empfindlichkeit des Touch wurde für EVO-Line 4.3 reduziert, um zu verhindern, dass Tastendrucke erkannt werden, die nicht erfolgt sind.
- **Datensätze:** Korrektur beim Quittieren von Online-Datensätzen. Es wird jetzt der richtige Quittungstyp gemeldet.
- **Feldfunktion:** Falls bei einer versendeten Message nicht alle Zeilen im Display angezeigt werden können, kann jetzt weitergeblättert werden.
- **LAN:** Optimierungen zur Stabilität der Kommunikation insbesondere bei Unterbrechungen und bei http. DNS voll funktionsfähig
- **HTTP:** Eine optionale Antwort-Meldung bei HTTP wird nun angezeigt. Anforderung einer Serviceverbindung ( Service = 1 ) verbessert. Alive Daten werden erzeugt und gesendet.

**Erweiterung:**

- **Data on Card:** Data on Card ist jetzt als Option für EVO-Line Geräte umgesetzt.
- **Feldfunktion:** Globale Variable über HID versenden wurde erweitert. Es kann ein Return ( CR ) oder ein Return und ein Zeilenumbruch ( CR + LF ) angehängt werden.
- **Biokey:** EVO-Line 2.8 ist jetzt auch mit Biokey und Transponderleser in einem Gerät verfügbar.
- **GPRS:** Mobilfunk kann jetzt als Kommunikationsart genutzt werden.
- **Feldfunktion:** Zifferneingabe ist in der Feldfunktion 'Normal' für EVO-Line 2.8 verfügbar.
- **LAN:** Im Gerätebios ist die DHCP-Umschaltung verfügbar. Der Active Mode ist jetzt verfügbar.

Die neuen Versionen haben wir für Sie zum Download auf unserer Website bereitgestellt.  
Sie finden Sie in unserem Downloadbereich unter [Software.Datafox.de](http://Software.Datafox.de).  
Eine Aufstellung aller Änderungen finden Sie im Softwarepaket in der Softwareversionsliste.

**HINWEIS:** Bitte testen Sie die neue Version - vor dem echten Einsatz - zusammen mit Ihrem Setup und Ihrer Anwendung und geben die neue Version bei Ihnen intern frei. Sofern Sie Probleme in Verbindung mit Ihrem Setup oder Ihrer Anwendung feststellen, möchten wir Sie bitten, uns das unmittelbar mitzuteilen.

Die Checkliste für den Supportfall finden Sie unter [Datafox Checkliste Supportfall](#).

Sofern Sie die Geräte weiterhin mit einer älteren Firmware-Version geliefert bekommen möchten, geben Sie das bitte bei der Bestellung an. Wenn keine Angabe bei der Bestellung gemacht wird, liefern wir die Geräte mit der neuesten Version aus.

Sie haben Anregungen für uns oder Fragen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen gern zur Verfügung unter: Telefon +49 (0) 36967 / 595-0 oder per E-Mail an [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Datafox Entwicklungsteam

---

**PS:** Nutzen Sie unsere kostenfreie **Online-Testumgebung** für das Parametrieren Ihres Datafox Gerätes im Live-Modus! <http://www.onlinedemo.datafox.de>

Dermbacher Straße 12-14  
D-36419 Geisa  
Telefon: +49 (0) 36967 / 595-0  
Fax: +49 (0) 36967 / 595-50  
E-Mail: [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)

[www.datafox.de](http://www.datafox.de)

Geschäftsführer:  
Matthias Hartung, Markus Heil  
Handelsregister Jena, HRB500077  
UID: DE 812 64 92 45

Diese Infomail ist kein Spam. Sie erhalten diese als registrierter Datafox-USER bzw. Datafox-Kunde.

Wenn Sie Support-Info-Mailings nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte diese Mail einfach kommentarlos zurück und Sie werden umgehend aus unserem Verteiler gelöscht. Verwenden Sie aber unbedingt als Absenderadresse die Adresse [u.abel@datafox.de](mailto:u.abel@datafox.de), an die wir den Newsletter geschickt haben.